


Προσθήκη e-mail σε iOS συσκευή - Apple iPhone


Ioanna Anifanti - 2023-04-04 - Email Clients

Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει έναν email λογαριασμό μέσα από το Plesk και θέλετε να τον διαχειρίζεστε από την iOS συσκευή σας, όπως ένα iPhone ή ένα iPad, μπορείτε να τον προσθέσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :


1. Στη συσκευή σας, εντοπίστε το εικονίδιο των **Ρυθμίσεων** και κάντε κλικ επάνω του.




3. Έπειτα επιλέξτε **Mail**.




4. Κάντε κλικ πάνω στο **Accounts**.




5. Επιλέξτε **Add Account**.



6. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί επιλέξτε **Other**.




7. Στη συνέχεια επιλέξτε **Add Mail Account**.




8. Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

1. **Name:** Δηλώστε το όνομα του email λογαριασμού σας
2. **Email:** Δηλώστε ολόκληρη την email διεύθυνσή σας, πχ info@yourdomain.tld
3. **Password:** Συμπληρώστε το password που αντιστοιχεί στο email σας
4. **Description:** Ορίστε μια περιγραφή με το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται το email σας στη συσκευή σας.
5. Επιλέξτε **Next**.

9. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού **IMAP** ή **POP** που επιθυμείτε. (Στο παράδειγμά μας θα συνεχίσουμε με IMAP)



10. Έπειτα μεταβείτε στο κάτω μέρος της οθόνης για να συμπληρώσετε τις ρυθμίσεις εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.



Για την εισερχόμενη αλληλογραφία (INCOMING MAIL SERVER)


1. **Host Name:** δηλώστε τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (πχ linuxzone123.grserver.gr - δείτε παρακάτω πως μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή)
2. **User Name:** Δηλώστε ολόκληρη την email διεύθυνσή σας, πχ info@yourdomain.tld

3. **Password:** Συμπληρώστε το password που αντιστοιχεί στο email σας

Για την εξερχόμενη αλληλογραφία (OUTGOING MAIL SERVER)

1. **Host Name:** δηλώστε τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (πχ linuxzone123.grserver.gr - δείτε παρακάτω πως μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή)
2. **User Name:** Δηλώστε ολόκληρη την email διεύθυνσή σας, πχ info@yourdomain.tld
3. **Password:** Συμπληρώστε το password που αντιστοιχεί στο email σας
4. Πατήστε **Next**.

Σημείωση: Την τιμή του **διακομιστή εισερχόμενης & εξερχόμενης αλληλογραφίας** μπορείτε να την βρείτε αφού συνδεθείτε στο Plesk σας, αναγράφεται στο πάνω μέρος της οθόνης, στη γραμμή URL του browser σας, πχ linuxzone123.grserver.gr. **Προσοχή,** δεν πρέπει να αντιγράψετε την θύρα 8443.



11. Αφού συμπληρώσετε σωστά όλες τις παραπάνω πληροφορίες που αντιστοιχούν στο λογαριασμό σας, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.

New Account

IMAP POP

Name Info ✓

Email info@.eu ✓

Description Top.Host ✓

INCOMING MAIL SERVER

Host Name linux.gr ✓

User Name info@.eu ✓

Password ✓

OUTGOING MAIL SERVER

Host Name linux.gr ✓

User Name info@.eu ✓

Password ✓


12. Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε τις εφαρμογές οι οποίες επιθυμείτε να συνδέονται με τον email λογαριασμό σας και αποθηκεύστε τις επιλογές σας.

Account Added


Mail ☒

Notes ☐

13. Έπειτα θα χρειαστεί απαραίτητα να ορίσετε ασφαλείς θύρες στην εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στο παράθυρο **Accounts** και κάντε κλικ πάνω στο **όνομα του email λογαριασμού** που μόλις προσθέσατε.



14. Επιλέξτε το λογαριασμό σας **info@yourdomain.tld**.



15. Μεταβείτε στο κάτω μέρος της οθόνης και εντοπίστε την επιλογή **Advanced**.

Cancel

Account

Done

IMAP ACCOUNT INFORMATION

Name

Info

Email

info@.eu

>

Description

INCOMING MAIL SERVER

Host Name

linux.gr

User Name

info@.eu

Password

OUTGOING MAIL SERVER

SMTP


linux.gr

>

Advanced

>

16. Αφού κάνετε κλικ στο **Advanced**, στην οθόνη εμφανίζονται οι ρυθμίσεις εισερχόμενης αλληλογραφίας.



- Ενεργοποιήστε την επιλογή **Use SSL**
- **Server Port: 993** στην περίπτωση **IMAP**, **995** στην περίπτωση **POP**
- Πάνω αριστερά στην οθόνη κάντε κλικ στο **Account**, για να μεταβείτε στο προηγούμενο μενού.

17. Στη συνέχεια, για να ορίσετε τις ρυθμίσεις εξερχόμενης αλληλογραφίας, επιλέξτε **SMTP**.

Cancel Account Done

IMAP ACCOUNT INFORMATION

Name Info

Email info@ .eu >

Description Top.Host

INCOMING MAIL SERVER

Host Name linux. .gr

User Name info@ .eu

Password

OUTGOING MAIL SERVER

SMTP linux. .gr >

Advanced >

18. Κάντε κλικ πάνω στο όνομα του mail server σας.

< Account SMTP

PRIMARY SERVER

linux. .gr On >

OTHER SMTP SERVERS

Add Server... >

If Mail is unsuccessful using the primary server, it will try the other SMTP servers in succession.

19. Εδώ εμφανίζονται οι ρυθμίσεις εξερχόμενης αλληλογραφίας.

A screenshot of an email configuration interface. At the top, there are three buttons: 'Cancel' in blue, a domain field containing 'linux [redacted].gr', and a 'Done' button in blue which is highlighted with a red rectangle. Below this is a 'Server' toggle switch, which is turned on (green). Under the heading 'OUTGOING MAIL SERVER', there are fields for 'Host Name' (linux [redacted].gr), 'User Name' (info@[redacted].eu), and 'Password'. Below the password field is a 'Use SSL' toggle switch, which is also turned on (green) and highlighted with a red rectangle. A red arrow points down to this toggle. Below the 'Use SSL' toggle is an 'Authentication' section with the text 'Password >'. At the bottom, the 'Server Port' is set to '465', and this field is highlighted with a red rectangle. A red arrow points left to this field.

- Ενεργοποιήστε την επιλογή **Use SSL**
- **Server Port: 465** ή **587**
- Τέλος πατήστε **Done**.

Εφόσον έχετε ακολουθήσει τα παραπάνω βήματα, ο email λογαριασμός σας έχει πλέον συνδεθεί επιτυχώς!