


Αλλαγή Incoming και Outgoing mail server - Android


- 2023-04-01 - Email Clients

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του hostname στην εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία αλλά και να ορίσετε ασφαλής θύρες , ενώ χρησιμοποιείτε λειτουργικό Android, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :


1. Στο κινητό σας, βρείτε το εικονίδιο **Email** και επιλέξτε το.




2. Εντοπίστε το εικονίδιο του **μενού** και ανοίξτε το.




3. Έπειτα κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο των **Ρυθμίσεων**.



4. Στις ρυθμίσεις email κάντε κλικ στον **email λογαριασμό** που σας ενδιαφέρει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.



5. Περιηγηθείτε στο **κάτω μέρος της οθόνης** και εντοπίστε την επιλογή **Ρυθμίσεις Διακομιστή**.



6. Έπειτα αλλάξτε τις ρυθμίσεις του email λογαριασμού σας σύμφωνα με τα παρακάτω:

A. Ρυθμίσεις διακομιστή

< Ρυθμίσεις διακομιστή

Λογαριασμός

Διεύθυνση Email
info@[redacted].eu **1**

Όνομα χρήστη
info@[redacted].eu **2**

Κωδικός πρόσβασης
[redacted] **3**

- (1) **Διεύθυνση Email:** Δηλώστε το όνομα της email διεύθυνσή σας, πχ info@yourdomain.tld
- (2) **Όνομα χρήση:** Δηλώστε ολόκληρη την email διεύθυνσή σας, πχ info@yourdomain.tld
- (3) **Κωδικός Πρόσβασης:** Συμπληρώστε το password που αντιστοιχεί στο email σας

B. Στην ενότητα Διακομιστής εισερχομένων:

Διακομιστής εισερχομένων

Διακομιστής POP3
linux[redacted].gr **4**

Τύπος ασφαλείας
SSL ▼ **5**

Θύρα
995 **6**

Αυτόμ. διαγραφή από διακομιστή
Ποτέ ▼

- (4) **Διακομιστής:** δηλώστε τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (πχ linuxzone12.grserver.gr - δείτε παρακάτω πως μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή)
- (5) **Τύπο ασφαλείας:** SSL

(6) **Θύρα:**

- **995**, σε περίπτωση που ως τύπο λογαριασμού έχετε **POP3**
- **993**, σε περίπτωση που ως τύπο λογαριασμού έχετε **IMAP**

Γ. Στην ενότητα Διακομιστής εξερχομένων:

Διακομιστής εξερχομένων

Διακομιστής SMTP
linux[redacted].gr **7**

Τύπος ασφαλείας
SSL ▼ **8**

Θύρα
465 **9**

Απαίτ. ελέγχου ταυτ. για αποστ. email ☒ **10**

info@[redacted].eu **10**

.....

11 Τέλος

(7) **Διακομιστής SMTP:** δηλώστε τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (πχ linuxzone12.grserver.gr - δείτε παρακάτω πως μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή)

(8) **Τύπο ασφαλείας:** επιλέξτε **SSL** με βάση την **465**. Ενώ μπορείτε να επιλέξετε **TLS** με βάση τη **587**.

(9) **Θύρα:** **465** ή **587**

(10) Ενεργοποιήστε την επιλογή **Απαίτ. Ελέγχου ταυτ. για αποστ. email**

(11) Τέλος επιλέξτε **Τέλος**.

Σημείωση: Την τιμή του **Incoming & Outgoing Mail Server** μπορείτε να την βρείτε αφού συνδεθείτε στο Plesk σας, αναγράφεται στο πάνω μέρος της οθόνης, στη γραμμή URL του browser σας, πχ linuxzone12.grserver.gr. **Προσοχή**, δεν πρέπει να αντιγράψετε την θύρα 8443.

