

Γνωσιακή βάση > Dedicated / VPS > Διαχείριση > Αλλαγή Reverse dns της IPv4 και IPv6 του vps μου.

Αλλαγή Reverse dns της IPv4 και IPv6 του vps μου.

- 2019-03-07 - Διαχείριση

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε το RDNS της IPv4 ή IPv6 του Vps σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :

1. Συνδεθείτε στο Solusvm (το url και τα στοιχεία σύνδεσης υπάρχουν στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα "Στοιχεία χρήστη")

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ορίσετε RDNS στην IPv4 :


Κάντε κλικ επάνω στο όνομα του VPS -> Network -> Edit (κάτω από το Reverse DNS και δεξιά από την IPv4).

The screenshot shows the 'VPS Control Panel' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Virtual Servers', 'My Account', and 'Logout'. Below this, a header for the selected VPS 'wwwtest01.grserver.gr (185.4.132.209)' displays various status and configuration details. A red arrow points to the 'Network' tab in the 'Controls' section. Within the 'Network' tab, the 'Reverse DNS' field is highlighted with a red circle, and an '[Edit]' link is visible next to it. The interface also shows bandwidth usage and other system metrics.


2. Δηλώστε το record (πχ server.example.com) και κάντε κλικ στο update.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το record θα πρέπει να είναι ένα fully qualify domain name (όπως το παραπάνω

παράδειγμα, με 2 τελείες ενδιάμεσα) και να κάνει resolve στην IP/IPv6 του vps.



Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ορίσετε RDNS στην IPv6 ακολουθείτε το πρώτο βήμα , αλλά κάνετε κλικ στο Manage (κάτω δεξιά) και κάνετε κλικ στο edit κάτω από το Reverse Dns και δεξιά από την IPv6.



Δηλώστε το record (πχ server.example.com) και κάντε κλικ στο update.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το record θα πρέπει να είναι ένα fully qualify domain name (όπως το παραπάνω παράδειγμα, με 2 τελείες ενδιάμεσα) και να κάνει resolve στην IP/IPv6 του vps.