


SMTP Authentication σε Microsoft Outlook 2016


Ioanna Anifanti - 2023-04-04 - Email Clients

Για να ενεργοποιήσετε το SMTP authentication στον email λογαριασμό σας, που έχετε στήσει στο Outlook 2016 Client, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


1. Ανοίξτε την εφαρμογή Outlook 2016 και κάντε κλικ στο **Αρχείο**.



2. Έπειτα κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο **Ρυθμίσεις λογαριασμού >> Ρυθμίσεις λογαριασμού...**



3. Κάντε κλικ πάνω στον email λογαριασμό που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε το SMTP authentication και επιλέξτε **Επιδιόρθωση**.



4. Στην **Εξερχόμενη αλληλογραφία**, κάντε κλικ στο βελάκι που κοιτάει προς τα κάτω για να εμφανιστούν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις.



Ρυθμίσεις λογαριασμού IMAP

info@ . gr

Εισερχόμενη αλληλογραφία ^

Όνομα χρήστη info@ gr

Κωδικός πρόσβασης *****

☒ Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης

Διακομιστής linuxzone .grserver.gr Θύρα 993

Μέθοδος κρυπτογράφησης SSL/TLS ▼

☐ Να απαιτείται σύνδεση με χρήση Ασφαλούς ελέγχου ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης (SPA)

Εξερχόμενη αλληλογραφία ▼

Επιστροφή

Επόμενο

5. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ο διακομιστής εξερχομένων μου (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας** και επιλέξτε **Επόμενο**.



Ρυθμίσεις λογαριασμού IMAP

info@.gr

Εισερχόμενη αλληλογραφία ▾

Εξερχόμενη αλληλογραφία ▲

Διακομιστής linuxzone.grserver.gr Θύρα 465

Μέθοδος κρυπτογράφησης SSL/TLS ▼

Χρονικά όρια διακομιστή — 1 λεπτό

☐ Να απαιτείται σύνδεση με χρήση Ασφαλούς ελέγχου ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης (SPA)

- ☒ Ο διακομιστής εξερχομένων μου (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας
- ☒ Χρήση των ρυθμίσεων του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας
 - ☐ Σύνδεση με χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης

Επιστροφή

Επόμενο

6. Μόλις εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, επιλέξτε **Τέλος** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.



Ο λογαριασμός επιδιορθώθηκε με επιτυχία

Τέλος