


Knowledgebase > Email > Email Clients > Πώς θα εγκαταστήσω το email μου στο Outlook 2016;

Πώς θα εγκαταστήσω το email μου στο Outlook 2016;


Ioanna Anifanti - 2023-04-04 - Email Clients

Για να εγκαταστήσετε το email σας στο Outlook 2016, είναι σημαντικό να γνωρίζετε το **email** σας, το **password** που καταχωρήσατε κατά την δημιουργία του email μέσα στο Plesk και την **διεύθυνση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του email provider**.


1. Ανοίξετε την εφαρμογή Outlook 2016 και κάντε κλικ στο **Αρχείο**.



2. Έπειτα κάντε κλικ πάνω στο εικονίδιο **Ρυθμίσεις λογαριασμού >> Ρυθμίσεις λογαριασμού...**



3. Επιλέξτε **Δημιουργία**.



4. Ως **Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**, συμπληρώστε ολόκληρη την email διεύθυνσή σας, πχ info@yourdomain.tld. Έπειτα τσεκάρετε το κουτάκι **Να έχω δυνατότητα μη αυτόματης ρύθμισης του λογαριασμού μου** και επιλέξτε **Σύνδεση**.

×



Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

info@ .gr


Επιλογές για προχωρημένους ^

☒ Να έχω δυνατότητα μη αυτόματης ρύθμισης του λογαριασμού μου

Σύνδεση

5. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε τύπο λογαριασμού **POP** ή **IMAP**. (Στο παράδειγμά μας θα συνεχίσουμε με IMAP)

×



Ρύθμιση για προχωρημένους

 Office 365	 Outlook.com	 Exchange	 Google
 POP	 IMAP	 Exchange 2013 ή παλαιότερη έκδοση	

Επιστροφή

6. Ορίστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

×

Ρυθμίσεις λογαριασμού IMAP

info@.gr (Δεν είστε εσείς;)

Εισερχόμενη αλληλογραφία

Διακομιστής linuxzone.grserver.gr Θύρα 993

Μέθοδος κρυπτογράφησης SSL/TLS

☐ Να απαιτείται σύνδεση με χρήση Ασφαλούς ελέγχου ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης (SPA)

Εξερχόμενη αλληλογραφία

Διακομιστής linuxzone.grserver.gr Θύρα 465

Μέθοδος κρυπτογράφησης SSL/TLS

☐ Να απαιτείται σύνδεση με χρήση Ασφαλούς ελέγχου ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης (SPA)

Επιστροφή

Επόμενο

Για την εισερχόμενη αλληλογραφία


- Διακομιστής:** Δηλώστε τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (πχ linuxzonexxx.grserver.gr - δείτε παρακάτω πως μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή)
- Θύρα:** **993** σε περίπτωση **IMAP**
995 σε περίπτωση **POP3**
- Μέθοδος Κρυπτογράφησης:** **SSL/TLS**

Για την εξερχόμενη αλληλογραφία

Διακομιστής:	δηλώστε τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (πχ linuxzonexxx.grserver.gr - δείτε παρακάτω πως μπορείτε να βρείτε αυτή την τιμή)
Θύρα:	465 ή 587
Μέθοδος Κρυπτογράφησης:	Με βάση την 465 μπορείτε να επιλέξετε SSL/TLS Με βάση τη 587 μπορείτε να επιλέξετε STARTTLS

Επιλέξτε **Επόμενο**.

Σημείωση 1: Την τιμή του **Διακομιστή Εισερχόμενης & Εξερχόμενης Αλληλογραφίας** μπορείτε να την βρείτε αφού συνδεθείτε στο Plesk σας, αναγράφεται στο πάνω μέρος της οθόνης, στη γραμμή URL του browser σας, πχ linuxzone123.grserver.gr. **Προσοχή**, δεν πρέπει να αντιγράψετε την θύρα 8443.



7. Συμπληρώστε τον **κωδικό** που αντιστοιχεί στο email σας, τον οποίο δηλώσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας στο Plesk. Πατήστε **Σύνδεση**.



Ρυθμίσεις λογαριασμού IMAP

info@.....gr

(Δεν είστε εσείς)

Κωδικός πρόσβασης



[Επιστροφή](#)

[Σύνδεση](#)

8. Ο λογαριασμός σας έχει πλέον προστεθεί με επιτυχία. Επιλέξτε **Τέλος** για να μπορείτε να τον διαχειριστείτε μέσα από το Outlook.



Ο λογαριασμός προστέθηκε με επιτυχία



IMAP

info@.gr

Προσθήκη άλλης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επόμενο

Επιλογές για προχωρημένους ^

☒ Να έχω δυνατότητα μη αυτόματης ρύθμισης του λογαριασμού μου

☐ Ρύθμιση του Outlook Mobile επίσης στο τηλέφωνό μου

Τέλος