

Knowledgebase > Plesk > FTP/ File Manager > Τι είναι το FTP; Πώς μπορώ να συνδεθώ και να ανεβάσω τα αρχεία μου;

---

## Τι είναι το FTP; Πώς μπορώ να συνδεθώ και να ανεβάσω τα αρχεία μου;

- 2020-03-12 - FTP/ File Manager

Το FTP (File Transfer Protocol – Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την απομακρυσμένη μεταφορά αρχείων από έναν υπολογιστή σε έναν server και αντίστροφα μέσω ενός FTP client όπως είναι το FileZilla ή το SmartFTP.

Εργασίες που μπορούμε να εκτελέσουμε μέσω FTP, εκτός από τη μεταφορά αρχείων από και προς τον server, είναι η διαγραφή αρχείων του server και η αλλαγή δικαιωμάτων.


Για να συνδεθείτε στην FTP υπηρεσία σας, θα πρέπει αρχικά να έχετε άμεσα διαθέσιμα τα στοιχεία πρόσβασης (username / password). Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας, το οποίο λάβατε με την αγορά του πακέτου σας.

Παρακάτω θα δούμε δύο παραδείγματα σύνδεσης στην FTP υπηρεσία χρησιμοποιώντας τα δύο πιο δημοφιλή προγράμματα σύνδεσης, το FileZilla και το SmartFTP.

### **FileZilla**

Κατεβάστε το FileZilla, από [εδώ](#). Αφού το εγκαταστήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδεθείτε.


1. Επιλέξτε **File >> Site Manager**.



2. Δηλώστε τα παρακάτω στοιχεία στην καρτέλα **General**.

- **New Site** (κάτω από το my sites θα δηλώσετε την ονομασία του νέου σας site).
- Στο πεδίο **Host** δηλώστε ftp.top.host (όπου top.host εσείς θα δηλώσετε το δικό σας domain).
- Στο **Port** δηλώστε το 21 που είναι και το προεπιλεγμένο.
- Στο Encryption επιλέξτε **Only use Plain FTP**.
- Στο **Logon Type** επιλέξτε Normal.
- Στα πεδία **User** και **Password** δηλώστε τα στοιχεία που σας έχουμε στείλει στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας.


Τέλος, πατήστε **Connect** για να συνδεθείτε και να μπορείτε να μεταφέρετε τα αρχεία σας με drag&drop ή copy/paste στον root φάκελο που εμφανίζεται στο δεξί παράθυρο του FileZilla.



### SmartFTP

Κατεβάστε το SmartFTP από [εδώ](#). Αφού το εγκαταστήσετε, δηλώστε τα παρακάτω στοιχεία για να συνδεθείτε.

- Στο πεδίο **Address** δηλώστε ftp.top.host (όπου top.host εσείς θα δηλώσετε το δικό σας domain).
  - Στα πεδία **Login** και **Password** δηλώστε τα στοιχεία που σας έχουμε στείλει στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας.
  - Στο **Port** αφήστε το 21 που είναι και το προεπιλεγμένο.
- Τέλος κάνετε κλικ στο βελάκι (4) δεξιά από το Address.



**Δείτε επίσης:** Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνδεθείτε μέσω SFTP πρωτοκόλλου δείτε [τις οδηγίες](#).